



CONFIGURACIÓN DE RESPALDOS AUTOMÁTICOS

La configuración de respaldos permite generar de manera automática resguardos de la información integrada a SIABUC9 a través de los distintos módulos del sistema, estableciendo los días, hora y ruta de almacenamiento para la generación de respaldos automáticos.

CONSIDERACIONES PREVIAS

- Al momento de la configuración, **iniciar sesión en Windows** con una cuenta de **tipo Administrador** en el equipo servidor de SIABUC9.
- La cuenta de usuario de Windows a utilizar para la configuración deberá **contar con contraseña** establecida.
- El **servidor de SIABUC9** deberá estar **encendido en los horarios y días establecidos** para la generación de los respaldos automáticos.

INSTRUCCIONES

Para configurar los respaldos automáticos es necesario tomar en cuenta las consideraciones descritas anteriormente y realizar las instrucciones siguientes:

1. Ir al **módulo de Administración** y dar clic sobre la opción **Respaldos**, posteriormente se mostrará un asistente que se conforma de 4 pasos para establecer la configuración de respaldos de manera automática.




Ilustración 1. Opción Respaldos

2. Para el primer paso, elegir la **periodicidad** con la que se realizará el respaldo, este puede ser **diariamente**, **semanalmente** y **mensualmente**. Posteriormente dar clic en el botón **[Siguiente]** para continuar con el asistente.




Ilustración 2. Paso 1: Periodicidad de respaldos

3. Seleccionar la **hora de inicio** y marcar las casillas correspondientes a los **días de la semana** en que se realizará el respaldo. Para continuar con el asistente dar clic en el botón **[Siguiente]**.




Ilustración 3. Paso 2: Hora y días de la semana para realizar respaldo

4. Establecer una **ruta** donde se almacenaran los respaldos a través del botón [...], y proporcionar los siguientes datos: **dirección IP del servidor**, **puerto de comunicación** y **contraseña del usuario de Windows** que muestra el asistente. Posteriormente dar clic el botón **[Siguiente]** para continuar.



NOTA. No establecer rutas de red para almacenar los respaldos.




Ilustración 4. Paso 3: Datos de conexión del servidor y ubicación de los respaldos

5. En el último paso del asistente, verifique que los datos correspondan a las **configuraciones especificadas en puntos anteriores** y posteriormente dar clic sobre el botón **[Finalizar]**.




Ilustración 5. Paso 4: Confirmar configuración de respaldos automáticos

6. Si la configuración es aplicada correctamente se mostrará un mensaje similar a la ilustración 6. Dar clic el botón **[Aceptar]** del mensaje para finalizar el asistente.




Ilustración 6. Configuración de respaldos aplicada correctamente

7. Verificar que en el **Programador de tareas de Windows** se haya creado la tarea **RespaldoSIABUC** y que en la pestaña **General** la opción **Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no** este activa.




Ilustración 7. Tarea programada RespaldoSIABUC

ELIMINAR CONFIGURACIÓN DE RESPALDOS

Para aplicar una nueva configuración o dejar de generar respaldos de manera automática es necesario eliminar la configuración establecida realizando las siguientes instrucciones:

1. Ir al **módulo de Administración** y dar clic sobre la opción **Respaldos**, donde se mostrará información correspondiente a la configuración de respaldos automáticos establecida.
2. Para eliminar la configuración de respaldos, dar clic en el botón **[Eliminar programación]**.




Ilustración 8. Configuración de respaldos automáticos

3. Si la configuración se eliminó correctamente se mostrará un mensaje notificando los descrito.




Ilustración 9. Eliminación de configuración de respaldos